

# Meldung von Ernteflächen an Biogasanlagen in Rheinland-Pfalz

## Anleitung zum Melden der Flächen:

### **NEU : Seit 2023 werden die Flächen in Rheinland-Pfalz mit LEA abgegeben :**

Um das Senden der Flächen durchzuführen, müssen Sie Ihren InVeKoS-Antrag bereits mit der Software "LEA(Landwirtschaftlicher Elektronischer Antrag)" abgegeben haben. Melden Sie sich nun nochmal in LEA an. Klicken Sie auf „Flächenförderung“ und dann auf „Flächen- und Nutzungsnachweis“. Danach klicken Sie auf den 4.Button von links („Exportieren“) und dann auf „Shapefile-Format“. Klicken Sie nochmals auf den 4.Button von links („Exportieren“) und dann auf „GML-Format“. Danach sollten in Ihrem Download-Ordner oder auf dem Desktop 2 Dateien mit dem Namen „SchlaegeExport.zip“ und „SchlaegeExport.gml“ liegen.

Laden Sie nun die aktuelle Demoversion von Acker-Blick® unter [„www.ackerblick.de“](http://www.ackerblick.de) herunter. Nach abgeschlossenem Download starten Sie die „Demo\_Ackerblick\_2023.exe“. Sollte hier nun ein blaues Fenster mit der Überschrift „Der Computer wurde durch Windows geschützt“ erscheinen, so klicken Sie auf „Weitere Informationen“ und dann auf den Button „Trotzdem ausführen“. Die Software wird standardmäßig in dem Verzeichnis C:\eb-Acker abgelegt. Sie können während der ersten Installation auch ein anderes Verzeichnis angeben. Nach der Installation finden Sie das Programm im Startmenü unter Start - Bunzendahl-Software – Acker-Blick oder direkt auf Ihrem Desktop (Bildschirm).

### **NEU seit 2023:**

Starten Sie nun den Acker-Blick®. Sie werden nun aufgefordert, ihre 10 stellige Nummer einzugeben, wobei ihre Nummer schon vorgegeben sein sollte. Das sind die 10 letzten Ziffern ihrer Nummer, unter der Sie sich bei LEA angemeldet haben ( 276 steht für Deutschland und 07 für Rheinland-Pfalz). Danach wird geprüft, ob es Kunden mit dieser Nummer in Rodenbach oder Wiesbaum gibt. Falls es einen solchen Kunden gibt, wird nochmal nachgefragt, ob die Schläge zu diesem Kunden geschickt werden sollen.

Ihre Schläge und Ihr Betrieb werden nun automatisch in das Programm importiert. Beim ersten Start von Acker-Blick® erscheint das Fenster „Angaben zu den Schlägen für Biogasanlagen“ mit einer Übersicht Ihrer Schläge im unteren Teil. Die Schläge sind beim Öffnen nach dem Kulturcode sortiert. Je nach Bedarf können Sie die Sortierung der Schläge auch durch einen Klick in die Überschrift einer Spalte verändern. Sollte das Fenster beim Start *nicht* erscheinen bzw. Ihr Betrieb nicht sofort geladen werden, melden Sie sich bei uns unter der Telefonnummer 0551/384546-441.

In diesem Fenster wählen Sie die Schläge aus, die Sie melden wollen. Durch einen Klick mit der linken Maustaste auf eine Zeile Ihrer Schläge wird dieser Schlag für die Sendung ausgewählt. Die Auswahl können Sie durch erneutes Anklicken der Zeile wieder aufheben. Wenn Sie die Flächen vollständig aufgenommen haben, dann klicken Sie auf die Schaltfläche „Daten zur Biogasanlage schicken“.

Jetzt erscheint ein Fenster mit den Flächensummen der verschiedenen Kulturen, die Sie an die Biogasanlage melden wollen. Bitte überprüfen Sie diese Daten auf die Übereinstimmung mit Ihren Anbauverträgen. Nach dem erfolgreichen Senden der Daten erscheint die Meldung „Die Daten sind korrekt übertragen worden“ und es öffnet sich ein PDF-Dokument mit der Liste der gesendeten Flächen. Diese Liste können Sie sich

ausdrucken und somit haben Sie ein Schriftstück für Ihre Unterlagen. Das PDF-Dokument mit den gesendeten Flächen und eine Datei, mit der Sie sich Ihre Schläge in Google Earth anschauen können, finden Sie in dem Verzeichnis C:\eb-Acker\Meldung-Biogasanlagen.

Die Datenübertragung können Sie nur **einmalig** vornehmen, da die Biogasanlage sonst schon mit Ihren Daten gearbeitet haben könnte. Sollte Ihnen bei der Meldung ein Fehler unterlaufen sein oder Sie die gemeldeten Daten verändern müssen, melden Sie sich bei uns.